

## CONFIGURATION DES MAILS DE L'ENT SUR UN TELEPHONE



Titre descriptif du document		
Référence du document	Configuration des mails de l'ENT sur un téléphone	
Nom du fichier	NETECOLE - NETCOLLEGE - NETLYCEE - Configuration des mails - v1.1.docx	
Version du document	V1.1	
Date de dernière mise à jour	16/02/12	Nb pages : 11
Solution(s) cible(s) principale(s)	NetEcole, NetCollège, NetLycée	
Solution(s) cible(s) secondaire(s)		
Rédacteur(s)	NETECOLE – NETCOLLEGE - NETLYCEE	
Valideur(s)	NETECOLE – NETCOLLEGE – NETLYCEE	
Destinataires	NETECOLE – NETCOLLEGE - NETLYCEE	

## Table des matières

<b>1. Configuration générale .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Configuration de la messagerie sur Android .....</b>	<b>3</b>
2.1. Prérequis .....	3
2.2. Configuration de la messagerie.....	3
2.3. Utilisation de la messagerie.....	5
<b>3. Configuration de la messagerie sur IPHONE.....</b>	<b>8</b>
3.1. Prérequis .....	8
3.2. Configuration de la messagerie.....	8
<b>4. Configuration de la messagerie sous Windows Mobile.....</b>	<b>10</b>
4.1. Prérequis .....	10
4.2. Configuration de la messagerie.....	10

Le but de ce document est de vous indiquer la démarche à suivre afin de configurer la réception des mails sur un téléphone sur différents systèmes d'exploitation.

## 1. CONFIGURATION GENERALE

Voici la liste des paramètres qui seront identiques quel que soit le système d'exploitation de votre téléphone.

Adresse	<a href="mailto:prenom.nom@nomdomaine.fr">prenom.nom@nomdomaine.fr</a> (il s'agit de votre adresse dans l'ENT)
Serveur	ent.enteduc.fr
Domaine	itop-ent
Nom d'utilisateur	prenom.nom (il s'agit de votre login ENT)
Mot de passe	pr45st87 !* (il s'agit de votre mot de passe ENT)
SSL	Cocher l'option d'une connexion cryptée SSL

## 2. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE SUR ANDROID

### 2.1. Prérequis

Votre version d'Android doit permettre la configuration de comptes de messagerie Exchange.




### 2.2. Configuration de la messagerie


Dans cet exemple de configuration, nous avons utilisé le compte de Mme Jeanne VIARD. Vous devez remplacer ses informations par les vôtres (login, mot de passe et adresse de messagerie).




Se connecter à l'outil de réception des mails de votre téléphone




Choisir le fournisseur de messagerie : **Exchange ActiveSync**



Choisir la configuration manuelle afin de pouvoir saisir tous les paramètres de la messagerie ENT.




Saisir les paramètres comme indiquant dans l'image ci-dessus.



Choisir ce que vous souhaitez synchroniser entre votre téléphone et votre messagerie ENT.

## 2.3. Utilisation de la messagerie

Maintenant que votre messagerie est configurée, vous pouvez y accéder comme si vous étiez sur l'ENT.



Pour accéder aux paramètres avancés de votre messagerie, appuyez sur la touche « Menu » de votre téléphone » et cliquez sur « Plus ».



Un nouveau menu apparaît :






Figure 1 - Menu "Paramètres avancés"


Vous allez pouvoir accéder aux différents paramètres disponibles pour votre messagerie.



Mettre en message d'absence entre deux dates définies.





Modifier les paramètres du compte Exchange.



Les paramètres Généraux



Ajouter une signature, modifier la police par défaut...



## 3. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE SUR IPHONE

### 3.1. Prérequis

La version de votre Iphone doit être au minimum la version suivante de l'iOS pour les iphone 4 ou les iphone 3 ou 3GS qui ont été mis à jour avec l'IOS4 : iOS 4.0.1.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter l'article suivant :  
[http://support.apple.com/kb/TS3398?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/TS3398?viewlocale=fr_FR)


### 3.2. Configuration de la messagerie



Aller dans les réglages du téléphone afin de pouvoir configurer le compte de messagerie Exchange



Cliquer sur « Ajouter un compte... »



Choisir le type de compte à ajouter. Pour l'ENT, il faut sélectionner « Microsoft Exchange ».



Saisir les paramètres comme indiquant dans l'image ci-dessus.



Choisir ce que vous souhaitez synchroniser entre votre téléphone et votre messagerie ENT.

## 4. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE SOUS WINDOWS MOBILE

### 4.1. Prérequis

La version du Windows Mobile de votre téléphone doit être supérieure ou égale à la Version 6.



### 4.2. Configuration de la messagerie


Voici la procédure de configuration de la messagerie de l'ENT sur un téléphone Windows Mobile.



Lancer ActiveSync sur votre téléphone, puis cliquer sur « Ajouter source serveur ».



Saisir l'url du serveur et cocher la « Connexion cryptée (SSL) »



Saisir les paramètres comme indiqué ci-dessus.



Choisir ce que vous souhaitez synchroniser avec le serveur de messagerie.

Votre messagerie est maintenant synchronisée.